

Vermieterbescheinigung

Wenn Sie in der Objektverwaltung tätig sind, müssen Sie wahrscheinlich regelmäßig Vermieterbescheinigungen ausstellen.

Smartbrix bietet Ihnen die Möglichkeit diese standardisierte Bescheinigung automatisch zu erstellen und an die entsprechenden Bewohner zu versenden. Für den automatischen Versand ist das Hinterlegen einer E-Mail Adresse im Kontaktformular Bedingung.

Wohnungsgeberbescheinigung nach § 19 des BundesmeldegesetzesIch bestätige als ☐ Wohnungsgeber ☐ Eigenerklärungden ☐ Einzug ☐ Auszug in bzw. aus folgender Wohnung:

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Stockwerk, Wohnungsnummer bzw. Lagebeschreibung

In die oben genannte Wohnung ist / sind am _____
nachfolgende Personen eingezogen bzw. ausgezogen:

1. _____
2. _____
3. ... _____
- ... _____
- ... _____

Name und Anschrift des **Wohnungsgebers**:

Name

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Ggf. Name der beauftragten Person

- ☐ Der Wohnungsgeber ist gleichzeitig **Eigentümer** der Wohnung
☐ Der Wohnungsgeber ist nicht Eigentümer der Wohnung

Name und Anschrift des **Eigentümers**:

Name

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die oben gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen. Mir ist bekannt, dass es verboten ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch diesen weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen das Verbot stellt ebenso eine Ordnungswidrigkeit dar wie die Ausstellung dieser Bestätigung ohne dazu als Wohnungsgeber oder dessen Beauftragter berechtigt zu sein (§ 54 i.V.m § 19 BMG).

Ort, Datum

Unterschrift Wohnungsgeber / Beauftragter


Diese Bescheinigung wird vom System immer dann erstellt & versendet, wenn...

- eine neues Nutzungsverhältnis erstellt wird. Einzugsdatum = Startdatum des Nutzungsverhältnisses

- neue Bewohner*innen dazukommen. Einzugsdatum = Datum, an dem die Personen dem Nutzungsverhältnis hinzugefügt wurden.
- Bewohner*innen ausziehen. Auszugsdatum = Datum, an dem die Personen aus dem Nutzungsverhältnis gelöscht wurden.
- das Nutzungsverhältnis automatisch ausläuft / manuell beendet wird = Auszugsdatum = Enddatum des Nutzungsverhältnisses.

Um diese Funktion nutzen zu können, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie den Menüpunkt "Apps"
2. Löschen Sie in der Such-Leiste den Filter "Apps" und tippen Sie dann "Landlord"
3. Sollte das Modul noch nicht installiert sein, klicken Sie auf "Installieren", andernfalls klicken Sie auf "Upgrade"



4. Aktivieren Sie den Entwicklermodus: [Anleitung](#)
5. Öffnen Sie wieder den Menüpunkt "Einstellungen". Klicken Sie auf den Menüpunkt "Technisch", der in der oberen Menüleiste erschienen ist.
6. Wählen Sie "Automatische Aktionen"
7. Klicken Sie auf "Automation: Landlord Certificate" und überprüfen Sie folgende Einstellungen:
 - a. Der Regler bei "Aktiv" muss aktiviert sein → türkis / grau = inaktiv
 - b. Bei "Trigger-Felder" muss stehen: "Bewohner (property.tenancy)"

Name der Aktion

Automation: Landlord Certificated

Modell

Aktiv

Auslöser

Trigger-Felder

Abgrenzung vor
Aktualisierung

Anzuwenden auf

Nutzung



Beim Aktualisieren

Bewohner (property.tenancy)

Zuordnung aller Einträge

→ 9 Datensätze

Zuordnung aller Einträge

→ 9 Datensätze

Folgeaktion

Verfügbar auf der
Website

Python-Code ausführen

☐

Python Code

Hilfe

```
record = model.browse(env.context['active_id'])  
action = record.auto_send_tenancy_landlord_certificate()
```